



Hermann Ryter www.motofun.ch

Download der Wegpunktdateien auf deinen PC Installation der Dateien auf dein TomTom-Navi

TomTom Rider 40, 400, 410, 420 ... etc.

- Die Datei „Pässe FMS CHE 2018.ov2“ ab Homepage auf deinen PC kopieren.
- Mit MyDrive die Datei auf das TomTom übertragen

Siehe: http://de.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/19661/~/Übertragen-von-elementen-aus-mydrive-auf-ihr-navigationsgerät

Ältere TomTom Rider

- Erstelle die notwendigen Ordner auf deinem PC:
 - Ordner TomTom
 - Unterordner „itn_Dateien“
 - Unterordner „ov2_bmp_Dateien“
- Die beiden Dateien „Pässe FMS CHE 2018.ov2“ + „Pässe FMS CHE 2018.bmp“ ab Homepage in den Unterordner „ov2_bmp_Dateien“ deines PC kopieren. (Speichern unter)
- Navi anschliessen
- Wähle den Speicherort auf deinem TomTom, ⇔ Kartenordner (Der Ordner kann z.B. auch Central_Europe heissen)
 - Kopiere beide Dateien (.ov2 + .bmp) in diesen Kartenordner.
 - Sobald die beiden Dateien eingefügt sind, wird auf dem TomTom ein POI (Point of Interest) mehr angezeigt.
 - Das war's, die Installation ist fertiggestellt.
- Auf deinem Navi hast du nun eine POI-Datei mehr. Gleich zu handhaben wie die POI's Tankstellen, Hotels, Bankomaten, etc.

Download der Tourendateien auf deinen PC Installation der Dateien auf dein TomTom-Navi

- Die .itn-Dateien (Vorschlag 1.itn – Vorschlag 15.itn) kopierst du in den Unterordner „itn_Dateien“ deines PC.
- Navi anschliessen
- Wähle den Speicherort auf deinem TomTom, ⇔ ITN-Ordner
 - Kopiere die xx.itn-Dateien in den ITN-Ordner deines TomTom-Navis.
- Die Dateien können nun für deine Tourenplanung verwendet werden.

Anleitung zur Verfügung gestellt von
Marco Blumenthal
und Team Pässewettbewerb

Besten Dank